



SURE Cleaner & Degreaser DVM

Umweltfreundlicher, konzentrierter starker Fettlöser und Bodenreiniger

Produktbeschreibung

SURE-Produkte sind Reinigungsmittel auf pflanzlicher Basis, zu 100% biologisch abbaubar sowie sicher in der Anwendung.

SURE Cleaner & Degreaser ist ein konzentrierter Hochleistungs-Fettlöser. Er eignet sich zum Reinigen aller stark verschmutzten Oberflächen im Küchenbereich, wie Geräte, Abzugshauben und Herdflächen, Tische usw. Er eignet sich auch zum Reinigen von Böden.

Die Dosierung erfolgt über das Divermite Dosiersystem oder das Diverflow mit Sure Link Zumischsystem.

Eigenschaften

- Geeignet zum Reinigen aller stark verschmutzter Oberflächen
- Gute Oberflächenbenetzung
- Keine umweltgefährdende Einstufung und Kennzeichnung. Keine Gefahrenhinweise für den Anwender

Vorteile

- Hohe Wirtschaftlichkeit dank konzentrierter Formulierung
- Kraftvoll gegen Fettablagerungen, hinterläßt eine saubere und glänzende Oberfläche
- Frei von Duft- und Farbstoffen
- Enthält pflanzliche Wirkstoffe aus erneuerbaren Ressourcen, 100% biologisch abbaubar
- Zertifiziert nach EU Ecolabel
- Kostenreduzierung durch einfache und kontrollierte Dosierung über das Diversey Divermite oder Diverflow mit SureLink System

Anwendungshinweise

SURE Cleaner & Degreaser wird in einem flexiblen 2L-Beutel geliefert, der in das Divermite oder Diverflow mit SureLink System von Diversey passt.

Sprüh-Methode:

1. Eine 750ml Sprühflasche mit Wasser befüllen und 1 Dosierung (11,5ml) SURE Cleaner & Degreaser hinzufügen (Konzentration 1.5%).
2. Grobe Verunreinigungen entfernen, bevor das Produkt angewendet wird.
3. Die Lösung auf die Oberfläche aufsprühen und mit einem Reinigungstuch säubern.
4. Oberflächen, die mit Nahrungsmittel in Kontakt kommen, mit sauberem Wasser nachwischen und trocken lassen.

Eimer-Methode / Bodenreinigung:

1. 3,5L handwarmes Wasser in einen Eimer füllen, 3 Dosierungen (3x11,5ml) SURE Cleaner & Degreaser hinzufügen (1,0% Konzentration).
2. Grobe Verunreinigungen entfernen, bevor das Produkt angewendet wird.
3. Lösung anwenden und Oberflächen mit Tuch, Bürste oder Mopp reinigen.
4. Oberflächen, die mit Nahrungsmittel in Kontakt kommen, mit sauberem Wasser nachwischen und trocken lassen.

Bei besonders stark verschmutzten Oberflächen das Produkt ein paar Minuten einwirken lassen, bevor Sie die Oberfläche schrubben.



EU Ecolabel: NL/020/045





SURE Cleaner & Degreaser DVM

Technische Daten

Aussehen:	Farblose bis schwach gelbe Flüssigkeit
pH-Wert (pur):	> 11
pH-Wert (gebrauchsfertige Lösung):	~ 11
Relative Dichte (g/cm ³ ; 20°C):	≈ 1.02
Viskosität (mPa.s; 25°C):	≈ 25

Die oben genannten technischen Daten sind Durchschnittswerte und gelten nicht als Produktspezifikation

Produktsicherheit und Lagerhinweise

Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge können dem betreffenden Sicherheitsdatenblatt entnommen werden; sds.diversey.com. Lagerung nur im originalverschlossenen Gebinde. Vor Frost und Hitze schützen. Nur für professionelle Anwender / Spezialisten.

Materialverträglichkeit

Unter den empfohlenen Anwendungsbedingungen eignet sich SURE Cleaner & Degreaser für alle im Küchenbereich üblichen Oberflächenmaterialien, ausgenommen Weichmetalle wie Aluminium, Kupfer oder Messing.

Umweltinformationen

SURE Cleaner & Degreaser ist zu 100% biologisch abbaubar, nach OECD-test 301B. Die in diesem Produkt eingesetzten Tenside sind biologisch abbaubar gemäß der Detergentienverordnung 648/2004/EG. SURE Cleaner & Degreaser ist mit der Lizenz (EU:NL/020/045) ausgezeichnet, die die EU-Ecolabel Kriterien als umweltfreundliches Produkt erfüllt.

www.diversey.com

© 2023 Diversey, Inc. Alle Rechte vorbehalten. 17/04/2023 de-DE (K00209)